



# i3ANNOTATE

## Kiirjuhend

## Sisukord


14 Lihtsat sammu, et alustada!.....	3
A. Laadige alla ja installige.....	3
Samm-sammult i3ANNOTATE konto kinnitamine.....	4
B. Konto kinnitamine pärast paigaldamist.....	5
C. Kuidas kasutada i3ANNOTATE .....	6
Käivita i3ANNOTATE .....	6
i3ANNOTATE Tööriistad .....	7
i3ANNOTATE Seaded.....	10
Sulge i3ANNOTATE .....	11

# Kuidas kasutada i3ANNOTATE?


14 lihtsat sammu, et alustada!

## A.Laadige alla ja installige

1. Ava <http://www.i3-meeting.com/products/software/i3annotat> ja lae alla tarkvara. i3ANNOATE on tasuta kõigile kasutajatele, kellel on kehtiv i3 pilvetarkvara konto ja kes omavad i3 riistvara seerianumbrit või tarkvara litsentsinumbrit





2. ZIP-kaust laetakse alla. Avage kaust.



3. Käivitage fail. Arvuti küsib luba muudatuste tegemiseks Teie arvutis. Valige „jah“ ja järgige paigaldamise juhiseid.





### Samm-sammult i3ANNOTATE konto kinnitamine


#### Seadistusekraanil sisenege

- e-posti ja parooliga, mis vastavad teie i3LEARNHUB või i3MEETINGHUB kontole
- teie puuetundliku i3 riistvaralahenduse seerianumber
- litsentsinumber mille saite, kui ostsite rakenduse ja valige "Kinnita".

4. i3ANNOTATE paigaldamise ajal küsitakse, et kinnitaksite oma litsentsi. Palun sisesta riistvara seerianumber, tarkvara võti või ühendage kehtiv i3LEARNHUB või i3MEETINGHUB konto i3ANNOTATE (vt vaata lisaks käesoleva: "Samm-sammult i3ANNOTATE konto kinnitamine") Samuti saab selle sammu vahele jätta ja kinnitada hiljem (vaata lk 5: Kinnitamine pärast paigaldamist..)

Järgmisena valige „Install“, et paigaldada rakendus arvutisse.

5. Tarkvara palub arvuti taaskäivitada. Saate valida, kas teha seda kohe või saate seda teha käsitsi hiljem. Valige soovitud valik. Pärast arvuti taaskäivitamist on i3ANNOTATE valmis kasutamiseks. Alternatiivina saate i3ANNOTATE käivitada start menüüst nagu iga teist programmi.




## B.Kinnitamine pärast paigaldamist.

Soovitame aktiveerida i3ANNOTATE litsentsi kohe paigaldamise ajal. Juhul, kui teil ei ole oma isikutunnistust, seerianumbrit või võtit käepärast, võite tuvastamise vahele jätta ning kasutada i3ANNOTATE ühekordset viiepäevast prooviversiooni.


Järgi alltoodud juhiseid, et aktiveerida oma litsentsi pärast paigaldamist. Saate välja lülitada ning taaskäivitada oma litsentsi igal ajal, kui te kasutate i3ANNOTATE rohkem kui ühes seadmes. Palun pange tähele, et riistvara seerianumbrid ja i3LEARNHUB/i3MEETINHUB isikuandmed aktiveerivad samaaegselt vaid ühe litsentsi. Mitme kasutaja litsentsi saamiseks pöörduge edasimüüja poole.




- 1) Klõpsake tegumiribal noolele ja vajutage hiire parema nupuga i3ANNOTATE ikoonile .
- 2) Kontekstimenüüst valige "litsents"



- 3) Litsentsi aktiveerimise menüüs sisestage i3 puuetundliku riistvara seerianumber või tarkvara võti (vasakul) või oma i3LEARNHUB või i3MEETINGHUB isikutunnistus (paremal) ja valige siis kinnitus.





- 4) Kuvatakse kinnitus. Kui teil on vaja desaktiveerida oma litsentsivõtme kasutamine mõnes teises seadmes, saad seda teha siit aknast.



## C. Kuidas kasutada i3ANNOTATE?

### i3ANNOTATE käivitub



6. Kui Te oma arvuti käivitate näete i3ANNOTATE menüüd ülemises paremas nurgas. Kui te ei näe menüüd saate rakenduse avada, klõpsates tegumiribal ikoonil .


7. Vajuta pliiatsi ikoonil, et i3ANNOTATE menüüd laiendada. 8 nupu ilmumisel pliiatsi ikoon keskelt kaob.

8. Kui te ei soovi kasutada i3ANNOTATE vajutage keskel ja menüü kaob.



## i3ANNOTATE töövahendid

9. Kui avate pliatsi sektsiooni kuvatakse 3 valikut.




A. Valige oma pliatsi värv.

B. Valige oma pliatsi laius.

C. Soovi korral lisage valge lõuend kirjutamisele. Vajutage nuppu uuesti, et lõuend kaoks (märkmeh jäävad)

10. i3ANNOTATE omab kustukummi. Kui te vajutate selle peale ilmub 2 valikut.




A. Valige kustukummi suurus.






11. i3ANNOTATE omab markerit. Markeril on samad võimalused nagu pliiatsil. Valige oma seadetest marker ja märkige ära soovitud osa oma veebilehel või töölaual.




- B. Vajutage prügikastile, et kustutada kõik märkmed.



12. Kui vajutate käärde peale on teil 3 valikut.







A. Looge vabavormiline väljavõtte.

B. Looge ristkülikukujuline väljavõtte. Kuvatakse kast standard suurusega. Suurust ja positsiooni saate reguleerida tõmmates. Teie alguspunkt peab olema kastist väljaspool

C. Võtke kogu ekraani kuvatõmmis.


Pärast kärpimist on teil 3 valikut.







13. Saate kontrollida PowerPointi ja teisi töölaua rakendusi kasutades i3ANNOTATE: minge edasi järgmisele lehele või eelmise leheküljele nooleklahve kasutades.



14. Esitusnupu tegevus sõltub teie valitud seadetest. Sellele nupule saate määrata 3 erinevat valikut. Avage tegumiriba ja tehke parem klõps i3ANNOTATE ikoonil . Valige „Seaded“.

i3ANNOTATE Seaded




Kui vajutate esitus nuppu, algab aktiivne esitlus. Võite kasutada neid 2 võimalust hiljem (vt \* allpool).

Vajutage esitlus nuppu, et alustada i3LEARNHUB uues brauseriaknas.


Vajutage esitlus nuppu, et alustada i3MEETINGHUB uues brauseriaknas.




- \*  → PowerPointi saate joonistada ja lisada oma märkmeid. Teil on võimalik tehtud joonised ja märkmed lisada otse PowerPointi.
- Lahkuge PowerPoint esitlusest.

### i3ANNOTATE sulgemine

14. Klõpsake sulgemise nuppu, et sulgeda menüü. I3ANNOTATE menüü kaob ekraanilt, kuid rakendus töötab tagaplaanil edasi ja vajutades i3LearnHub pilvetarkvaras nupu



abil  , saate antud menüü uuesti avada.